

"Sécuriser l'IPad de son enfant"


1

1. Aller dans Réglages



2

2. Ouvrir "Temps d'écran"




3

"Empêcher la suppression ou l'ajout d'applications"

4

3. Cliquer sur "contenu et confidentialité"



5

4. Insérer votre code

Saisissez le code [Annuler](#)

Saisissez le code de
« Temps d'écran »

○ ○ ○ ○

6

5. Actionner "Activer les restrictions" PUIS Sélectionner "Installation achats d'app"




7

6. Sélectionner "ajout d'app"



8

7. Cliquer sur "Ne pas autoriser"



9

8. **Réaliser** les mêmes actions (6-7) pour les actions : suppression d'app, et achats intégrés



10

“Empêcher la modification des codes et du compte”

11

1. **Ouvrir** “Réglages”

“Temps d’écran”

“Contenu et confidentialité”




12

2. **Descendre** jusqu’à “Autoriser les modifications”




13

3. **Cliquer** sur “Code et Face ID”




14

4. **Saisir** le code



15

5. **Sélectionner** “Ne pas autoriser”



16

6. Reproduire les étapes 3-5 pour : “Compte”



17


“Limiter l’utilisation de jeux, contenu web selon l’âge”

18

1. Ouvrir "Réglages"


"Temps d'écran"

"Contenu et confidentialité"




19

2. Cliquer sur "Restrictions de contenu"




20

3. Saisir le code



21

4. Sélectionner le contenu désiré : films, séries, livres...



22

5. Sélectionner la tranche d'âge correspondant à votre enfant



23

6. Dans "Contenu Web", limiter les sites web pour adultes



24


"Limiter le temps d'utilisation de jeux ou réseaux sociaux"

25

1. Ouvrir "Réglages"


"Temps d'écran"

"Limites d'app"




26

2. Activer "Limites d'app"




27

3. Saisir le code



28

4. Cliquer sur “Ajouter une limite”




29

5. Choisir les applications pour lesquelles vous voulez insérer une limite




30

6. Pour sélectionner un réseau sociale ou un jeu en particulier : Cliquer sur l'icône




31

7. Cliquer sur “Suivant”




32

8. Sélectionner une durée



33

9. “Personnaliser les jours” si vous désirez distinguer la semaine du wend



34

“Bloquer les jeux durant les heures scolaires”

35



Obligation d'insérer un temps d'arrêt de la tablette durant les heures scolaires pour bloquer les jeux


36

1. **Ouvrir** “Réglages”
“Temps d’écran”
“Temps d’arrêt”



37

2. **Saisir** votre code
de temps d’écran



38

3. **Activer** “Programmé”

Programmé



39

4. **Sélectionner** : “Tous
les jours” ou
“Personnaliser les
jours”

Tous les jours

Personnaliser les jours


40

5. **Insérer** la tranche
horaire “De : 8:30
À 17:00”



41

6. **Activer** “Bloquer
l’appareil”



42

7. **Revenir** sur la page
précédente



8. **Sélectionner**
“Toujours autorisées”

Limites de communication
Oui

Toujours autorisées
Choisissez les apps à toujours autoriser.

Contenu et confidentialité
Bloquez le contenu inapproprié.


43

9. Y ajouter toutes les
applications dont votre
enfant a **besoin en**
classe.



Ajouter photo,
safari et mail.

35



36